

AUDITSOFT PREMIER

Lefebvre Dalloz

 EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE

SOMMAIRE

Installation du logiciel

Avant l'installation

- ① Préparation de l'installation
- ② Installation
- ③ Activation de l'utilisateur principal
- ④ Déclaration des autres utilisateurs

Mise à jour du logiciel

Avant l'installation

- ① Préparation de la mise à jour
- ② Mise à jour



Installation

AUDITSOFT PREMIER

● Avant l'installation

Points à vérifier avant l'installation

- 1 Vous devez pouvoir accéder au disque dur.
- 2 Vous devez posséder les droits d'administrateur.
- 3 Vous devez disposer d'une connexion Internet.
- 4 Vous disposez de votre N° CLIENT.

Préparation de l'installation

Configuration requise

- Processeur : 2 GHz ou supérieur
- Mémoire vive : 8 Go minimum – Définition écran : 1280 x 800 conseillé
- Espace disque minimum : 100 Go
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 10 ou versions ultérieures
- Architectures prises en charge : x86 (32 bits), x64 (64 bits)
- Applications : Internet Explorer 11 et suivants ou autre navigateur équivalent, Word et Excel sous Office 2016 et suivants, Adobe Reader 9 ou logiciel équivalent.

Remarque

Vous devez être à jour des mises à jour de Microsoft® Windows® et du pack Office.

Restrictions

- Incompatible avec le **mode TSE**
- Ne fonctionne pas avec **Office 365 for Business Plans**
(Incompatible avec des versions Office non installées sur le poste).
- Incompatible avec une installation sur un Serveur de Stockage en Réseau (**système NAS**).
- Incompatible avec un **Pack Office 2010 32 bits** installé sur un poste 64 bits.
- Incompatible avec d'autres versions du composant Microsoft Access Database Engine.
- **Version utilisée pour les systèmes en 32 et 64 bits** : Microsoft Access Database Engine 2010 (English) version 14.0.7015.1000.

> La virtualisation n'est possible que si chaque poste virtuel est dédié à un seul utilisateur et à une seule installation d'AUDITSOFT PREMIER.

> Par ailleurs, la recomposition de ce poste virtuel peut avoir pour conséquence d'obliger l'utilisateur à réactiver sa licence.


> L'utilisation d'un VPN pour synchroniser avec AUDITSOFT ANYWHERE et AUDITSOFT PREMIER SERVEUR est fortement déconseillée et peut provoquer une altération des données des missions et les rendre inutilisables.

> **Attention** : Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement du logiciel après l'ajout de certains compléments Excel (Add-ins Excel) de votre part.

Installation

- 1 Cliquez sur le bouton « télécharger la version XXX » qui se trouve dans l'encart où vous avez pris ce guide.
- 2 Enregistrer sur votre disque dur dans l'emplacement de votre choix le fichier AUDITSOFT_PREMIER.exe puis lancez-le pour installer.

(*il se peut qu'une fenêtre « application non reconnue » s'affiche, cliquez sur « informations complémentaires », puis « Exécuter quand même ».)



- 3 laissez-vous guider pour l'installation. À l'option « Tout le monde » ou « Seulement moi », sélectionnez « Toutlemonde ».



Activation de l'utilisateur

Copiez dans le répertoire **AS2013** le fichier de sérialisation **cliprod.bin.AXN** que vous avez reçu par Email.

Si vous êtes l'utilisateur principal, au lancement d'**AUDITSOFT® PREMIER** vous devez saisir votre **N° CLIENT** que vous trouverez sur votre facture et vous devez saisir **votre nom de poste**.

Déclaration des autres utilisateurs

Si vous êtes l'utilisateur principal et que vous disposez de plusieurs licences :

- À partir de l'écran d'accueil AUDITSOFT PREMIER cliquez sur l'icône « Gestion des licences ».
- À partir de l'écran Gestion des postes AUDITSOFT® PREMIER, cliquez sur l'icône « Ajout de poste »  saisissez l'adresse mail de l'utilisateur que vous souhaitez activer. 

L'utilisateur nouvellement déclaré recevra un Email avec le fichier de sérialisation qu'il devra copier dans le répertoire AS2013 de son poste. Une fois cette manipulation effectuée, l'utilisateur devra valider, après l'avoir éventuellement modifié, son nom de poste pour accéder à AUDITSOFT® PREMIER.



Mise à jour
AUDITSOFT PREMIER

● Avant La mise à jour

Points à vérifier avant la mise à jour

- 1 Vous devez pouvoir accéder au disque dur.
- 2 Vous devez posséder les droits d'administrateur.
- 3 Vous devez disposer d'une connexion Internet.

Préparation de la mise à jour

Configuration requise

- Processeur : 2 GHz ou supérieur
- Mémoire vive : 8 Go minimum – Définition écran : 1280 x 800 conseillé
- Espace disque minimum : 100 Go
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 10 ou versions ultérieures
- Architectures prises en charge : x86 (32 bits), x64 (64 bits)
- Applications : Internet Explorer 11 et suivants ou autre navigateur équivalent, Word et Excel sous Office 2016 et suivants, Adobe Reader 9 ou logiciel équivalent.

Remarque

Vous devez être à jour des mises à jour de Microsoft® Windows® et du pack Office.

Restrictions

- Incompatible avec le **mode TSE**
- Ne fonctionne pas avec **Office 365 for Business Plans**
(Incompatible avec des versions Office non installées sur le poste).
- Incompatible avec une installation sur un Serveur de Stockage en Réseau (**système NAS**).
- Incompatible avec un **Pack Office 2010 32 bits** installé sur un poste 64 bits.
- Incompatible avec d'autres versions du composant Microsoft Access Database Engine.
- **Version utilisée pour les systèmes en 32 et 64 bits** : Microsoft Access Database Engine 2010 (English) version 14.0.7015.1000.

> La virtualisation n'est possible que si chaque poste virtuel est dédié à un seul utilisateur et à une seule installation d'AUDITSOFT PREMIER.

> Par ailleurs, la recomposition de ce poste virtuel peut avoir pour conséquence d'obliger l'utilisateur à réactiver sa licence.


> L'utilisation d'un VPN pour synchroniser avec AUDITSOFT ANYWHERE et AUDITSOFT PREMIER SERVEUR est fortement déconseillée et peut provoquer une altération des données des missions et les rendre inutilisables.

> **Attention** : Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement du logiciel après l'ajout de certains compléments Excel (Add-ins Excel) de votre part.

Mise à jour

- 1 Cliquez sur le bouton « télécharger la version XXX » qui se trouve dans l'encart où vous avez pris ce guide.
- 2 Enregistrer sur votre disque dur dans l'emplacement de votre choix le fichier AUDITSOFT_PREMIER.exe puis lancez-le pour installer.

(*il se peut qu'une fenêtre « application non reconnue » s'affiche, cliquez sur « informations complémentaires », puis « Exécuter quand même ».)



- 3 laissez-vous guider pour l'installation. À l'option « Tout le monde » ou « Seulement moi », sélectionnez « Toutlemonde ».

Assistance Technique



Par téléphone

01 83 10 10 10

(Numéro non surtaxé)
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00



**Sur notre
site internet**

Connectez-vous sur
www.efl.fr

Lefebvre Dalloz



EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE